

DENSO
Wincaps III

ars

DENSO FLEXIBOWL PLUGIN



Questo Plugin è nato con l'idea di comunicare in maniera rapida e sicura con il FlexiBowl® tramite i robot DENSO, mediante l' utilizzo di istruzioni in linguaggio PacScript.
Il Plugin NON necessita di una licenza aggiuntiva per la gestione dei socket.


FlexiBowl®

DENSO
robotics




DENSO Wincaps III

STEP 1:




Aprire il software DENSO Wincaps 3 , fare click con il tasto destro su “Source Files” e successivamente selezionare “Add Existing File..” .

STEP 2:



Selezionare i 2 file inviati da ARS, premere il pulsante “Apri” così da caricarli all’interno del progetto.


STEP 3:




Dal programma WINCAPS selezionare “Connect” e successivamente “Transfer Data”.

DENSO
Wincaps |||

STEP 4:




STEP 5:




Utilizzando la TeachPendant del robot , dal menu principale, premere il pulsante “Setting”.

STEP 6:



Selezionare “Communication and Token F5”.


STEP 7:



Selezionare “Data Communication F3”.


DENSO
Wincaps |||

STEP 8:



Denù di sinistra selezionare la voce “Ethernet #4-7,8-15” , poi selezionare “Client #8” e premere il pulsante “Edit” in basso a destra.

STEP 9:



Impostare l’indirizzo IP del Flexibowl modificando la voce “IPAddress” e copiare i parametri mostrati nell’immagine.
Premere “OK” per tornare indietro e salvare.

STEP 10

COMMAND
STRING
FORMAT:

COMMAND
LIST:

Main

```

01 '!TITLE "Denso robot program"
02 #Include "plug_in.pcs"
03
04 Sub Main
05   TakeArm Keep = 0
06   dim ReturnStr As String
07
08   call plug_in("QX2",ReturnStr)
09
10   PrintMsg (ReturnStr)
11
12 End Sub

```

Specificare come primo argomento del programma “plug_in” il comando che si desidera inviare.

Il programma “Plug_in” fornirà in output una stringa (**ReturnStr**) contenente :

- “**Done**” se il comando inviato era un comando di movimento.
- “**Disconnect**” se c’è stato un errore.
- “**\00** “**\07** “**risposta dal FlexiBowl**” “**\0D**” se viene inviato un comando di interrogazione al driver .

Es.

Comando inviato= “\00” “\07” “SC” ”\0D”

Risposta dal FlexiBowl= -“\00” “\07” “SC=0001” ”\0D”

Sintassi corretta per ogni pacchetto			
Header	Command	Footer	
Chr(0)	Chr(7)	Comando	Chr(13)

Comandi	Descrizione
QX2	Move
QX3	Move-Flip
QX4	Move-Flip-Blow
QX5	Move-Blow
QX6	Shake
QX7	Light on
QX8	Light off
QX9	Blow
QX10	Flip
QX11	Quick Emptying Option
QX12	Reset Alarm

SCRIPT:

```
'!TITLE "Denso robot program"

Sub Main(command as string, ReturnString as string)

    'Dichiaro le variabili
    'Define variables
    Dim nmax As Integer
    Dim n As Integer
    dim TmpInt as integer
    dim InputBytesCount as Integer
    dim TimerVar as integer
    dim CapitalCommand as string
    Dim InputData as String
    Dim BinaryArrayToSend As Variant
    Dim ReceivedBinaryArray As Variant
    Dim FlbReady As Variant

    'Chiudo socket
    'Close socket
    Comm.Close 8

    'Pulisco errori e definisco Error handling
    'Clear errors and define Error handling
    ClrErr
    On Error GOTO ErrHandler

    'Creo Array
    'Create the array
    BinaryArrayToSend = CreateArray( len(command)+3 )

    'Definisco Header (0 7)
    'Define the Header (0 7)
    BinaryArrayToSend( 0 ) = &h00
    BinaryArrayToSend( 1 ) = &h07
    'Definisco il carattere di fine stringa
    'Define "end string" char
    BinaryArrayToSend(len(command)+2) = &h0D

    'Metto in maiuscolo tutti i caratteri
    'Set all characters in uppercase
    CapitalCommand=UCase(command)

    'Converto in esadecimale il comando
    'Convert to hexadecimal
    For n=0 to (len(CapitalCommand)-1)
        BinaryArrayToSend(2+n)="&H"+Hex(ASC(left(CapitalCommand,1)))
        CapitalCommand=right(CapitalCommand,(len(CapitalCommand)-1))
    Next
```

SCRIPT:

```
'Apro la porta comunicazione
'Open the socket port
Comm.Open 8
'Pulisco i dati
'Clear old datas
Comm.Clear 8
'Aspetto che la connessione venga stabilita
'Wait for the connection
Wait Comm.State(8) = 2

'Invio il comando al Flexibowl
'Send the command to Flexibowl
Comm.Output 8, BinaryArrayToSend

'Attendo la risposta
'Wait the answer
TimerVar=timer
do
InpuntBytesCount=comm.count(8)
    if (timer-TimerVar> 10000) then
        GOTO ErrHandler
    end if
loop until (InpuntBytesCount>0)

'Leggo la risposta
'Read the answer
ReceivedBinaryArray = Comm.Input(8,10000,InpuntBytesCount)

'Converto ogni byte (Esadecimale) in una stringa unica
'Convert each byte into a single string
nmax = Ubound(ReceivedBinaryArray)
For n = 0 To nmax
    TmpInt = ReceivedBinaryArray(n)
    InputData= InputData+chr(TmpInt)
Next

'Controllo la risposta
'Check the answer
If ((InStr(1,InputData,"%") >0) AND (InStr(1,UCase(command),"Q")>0)) then
    'Istruzione di movimento
    'Movement instruction
    FlbReady=0

'Definisco il messaggio da inviare al Flexibowl SC (Status Control)
'Define the message to be sent to the Flexibowl
BinaryArrayToSend = CreateArray(5)
BinaryArrayToSend( 0 ) = &h00      '00
BinaryArrayToSend( 1 ) = &h07      '07
BinaryArrayToSend( 2 ) = &h53      'S
BinaryArrayToSend( 3 ) = &h43      'C
BinaryArrayToSend( 4 ) = &h0D      '13
```

SCRIPT:

'Entro in un ciclo while fino a che la risposta non identifica la fine del movimento
 'Wait in a loop cycle until the answer identify the end of the movement
 do

```
'Invio il comando al Flexibowl
'Send the command to Flexibowl
Comm.Output 8, BinaryArrayToSend

'Attendo la risposta
'Wait the answer
TimerVar=timer
do
    InpuntBytesCount=comm.count(8)
    if (timer-TimerVar> 10000) then
        GOTO ErrHandler
    end if
loop until (InpuntBytesCount>0)
```

```
'Leggo la risposta
'Read the answer
ReceivedBinaryArray = Comm.Input(8,10000,InpuntBytesCount)
```

```
'Converto ogni byte (Esadecimale) in una stringa unica
'Convert each byte into a single string
nmax = Ubound(ReceivedBinaryArray)
InputData=""
For n = 0 To nmax
    TmpInt = ReceivedBinaryArray(n)
    InputData= InputData+chr(TmpInt)
Next
```

```
'Controllo il valore del byte meno significativo
'Check the value of the less significant byte
FlbReady= Right(InputData, 2)
```

```
'Aggiungo piccolo ritardo(10 ms) prima di controllare nuovamente
'Add a small delay before check again
delay 10
```

loop while (FlbReady<>1)'Resto in attesa fino a che il bit meno significativo con è uguale a 1

```
'Movimento terminato
'movement completed
ReturnString= "Done"
else
```

```
'Istruzione non di movimento
'No-Movement instruction
ReturnString= InputData
end if
```

```
'Chiudo la connessione
'Close the connection
Comm.Close 8
```

```
'Ritorno al programma chiamante
'Return to main program
Exit Sub
```

'Errore durante la chiamata

'Error

*ErrorHandler:

```
Comm.Close 8, -1
PrintDbg "Err = " & Hex(Err.OriginalNumber)
ReturnString= "Disconnect"
```

End Sub